

LA-18-01-13

## Generación del CSR en Barracuda SSL VPN

Siga las siguientes instrucciones para generar un CSR y la llave privada correspondiente.

- 1) Desde la aplicación web, navegue a “Basic > SSL Certificate”.
- 2) En la sección “SSL Certificate Configuration” seleccione “Trusted (signed by a trusted CA)”
- 3) En la sección “Certificate Generation” complete los campos Common Name, Organization (Organización), etc. Para más información sobre el CSR refiérase al boletín “¿Qué es un CSR?” que se encuentra en [www.macroseguridad.net/soporte/ssl](http://www.macroseguridad.net/soporte/ssl)

Private (Self-signed) [Save Changes] [Help]

Required information if using a **Private** certificate. A CSR with this information is available by selecting the **Trusted** Certificates Type above, for submission to a Certificate Authority (CA) if you wish to purchase a Trusted Certificate.

Organization Info:	Common Name:	<input type="text" value="www.macroseguridad.net"/>	Full DNS name. <b>Example:</b> barracuda.yourdomain.com
	Country Code (2 characters):	<input type="text" value="AR"/>	Two-letter country code. <b>Example:</b> US
	State or Province:	<input type="text" value="Buenos Aires"/>	Region. <b>Example:</b> California
	Locality (City):	<input type="text" value="Buenos Aires"/>	Name of city. <b>Example:</b> Campbell
	Organization (Company) Name:	<input type="text" value="Macroseguridad.org"/>	Name of company. <b>Example:</b> Barracuda Networks
	Organizational (Departmental) Unit:	<input type="text" value="Tecnologia"/>	Department or section. <b>Example:</b> Engineering

Key Size:  bits  
Expires In:  days

Private Key:  Download a copy of the Private Key for this certificate.

Private Root Certificate:  Download the Private Root Certificate for importing into your browser.

- 4) Haga click en “Save Changes” y luego haga click en “Download” que se encuentra al lado de “Certificate Signing Request (CSR)”.
- 5) Guarde una copia de su CSR. Deberá enviarla a MacroSeguridad durante la solicitud de su certificado SSL.



A continuación se muestra un CSR. El mismo es un ejemplo y no puede utilizarse para generar su certificado SSL:

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIB3zCCAUgCAQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAiVTMRAwDgYDVQQIEwdHZW9yZ2lhMRAw
DgYDVQQHEwdBdGxhbnRhMREwDwYDVQQKEwhHZW9DZXJ0czEaMBgGA1UECxMRSW5l
cm5ldCBNYXJrZXRpbmcxGTAXBgNVBAMTEHd3dy5nZW9jZXJ0cy5jb20xITAfBgkq
hkiG9w0BCQEWEmFkbWluQGdlb2NlcnRzLmNvbTCBnzANBghkqhkiG9w0BAQEFAAOB
jQAwgYkCgYEA5KOi+RnRzBuBQeFYjrwZg1sfT7zr4L8j0Khuoj621x+IGBmFC76c
kGclUIQBmuyp9T9NrNqAjGtEmgdFr6cWLJtgXgi+BaZDLX9BMYF49NuTggNoEUMX
crQRAENHb2YthG2SEcF5p98RncDPzWOA3a4AMvgkxDIDGYUhbCQhnt0CAwEAaAA
MA0GCSqGSIb3DQEBAUAA4GBAlapt6Tw0BTYUwEAX0/oKvaaN/ghErR85jdW7xOD
b1hL0yNfb495A7e/IQyBEP5a/v+QUOtibHS4geiPhH9etAI+DSQmctjbf6dMGJql
gCXGwlsTbjPOSmNT+/X2Uvf1BlplwqAMDghEuFHsjshlypz1NEg94ri2K9N1VrBs+iAv
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Para mayor información contacte al equipo de Tecnología de MacroSeguridad por el medio que usted prefiera

- ✉ Mail: [sosporte@macroseguridad.net](mailto:sosporte@macroseguridad.net)
- ✉ Portal de Soporte: <https://sosporte.macroseguridad.la>
- ✉ Web: [www.MacroSeguridad.net](http://www.MacroSeguridad.net)